ARCACLAVIS NEXT

V2.1 用語集

改訂履歴

2024/9/30 13 版

目次

1.	本書について	. 4
1.1	1. 本書の表記	. 4
2.	用語	. 5

1. 本書について

株式会社両備システムズ 認証セキュリティ製品「ARCACLAVIS NEXT」をご利用いただき、誠にありがとうございます。

ARCACLAVIS NEXT(アルカクラヴィス ネクスト、以下、NEXT)は、パスワードによる認証に IC カード 認証や生体認証を組み合わせた二要素認証により、多くの情報を扱うコンピューター利用時の確実な本人認 証を実現し、なりすまし、不正行為、情報漏えいを防ぐための認証強化を行うことができるセキュリティ製 品です。

本書は、ARCACLAVIS NEXT に関する用語について説明します。

1.1. 本書の表記

本書は、以下に示す表記、記号、四角囲い付きスタイルで記載しています。

表記例	説明
<ok>、<キャンセル>、<次へ>、<適用></ok>	ボタン名は、"<>"で囲んで表しています。
[ファイル]-[開く]	メニューのコマンドの選択順を表しています。
「ダイアログ名」、「入力値」、「画面名」、「ファ	"「」"で囲んでいる箇所は、ダイアログ名や入力値な
イル名」	どを表しています。
チェックする、チェックしない、チェックをはずす、	チェックボックスなどを選択する/選択しない、
オンする、オフする	ON/OFF することを表しています。
[Ctrl]‡-	キーは、"[]"で囲んで表しています。
[Ctrl]+[Alt]+[Del]‡-	"+"で連結しているキー表記は、同時に複数のキーを
	押すことを表しています。
*	注釈を表しています。補足説明、コメントを記載して
	います。
サインイン/サインアウト	「サインイン/サインアウト」「ログオン/ログオフ」
	の操作、機能名称は「サインイン/サインアウト」を
	使用して記載しています。



ご利用にあたり、注意いただきたい事項について説明します。

Info

補足的な情報について説明します。

2. 用語

用語	説明
NEXT サーバー	NEXT サーバー機能がインストールされたサーバーの総称です。インストー
	ルするコンポーネントにより「NEXT 管理 Web」、「NEXT ログ Web」、
	「NEXT 管理 DB」、「NEXT ログ DB」と機能が分かれます。
NEXT オールインワンサー	NEXT サーバー機能のうち、アップデートサーバーを除くすべてがインスト
バー	ールされたサーバーコンポーネントです。
NEXT 管理サーバー	NEXT 管理 Web 機能と NEXT 管理 DB 機能がインストールされたサーバー
	コンポーネントです。
NEXT ログサーバー	NEXT ログ Web 機能と NEXT ログ DB 機能がインストールされたサーバー
	コンポーネントです。
NEXT オールイン Web サ	NEXT 管理 Web 機能と NEXT ログ Web 機能がインストールされたサーバ
ーバー	ーコンポーネントです。
NEXT オールイン DB サー	NEXT 管理 DB 機能と NEXT ログ DB 機能がインストールされたサーバーコ
バー	ンポーネントです。
NEXT 管理 Web	管理用の Web 機能です。マイクロソフト社の Internet Information Server
	(IIS)を使用します。
NEXT ログ Web	ログ用の Web 機能です。マイクロソフト社の Internet Information Server
	(IIS)を使用します。
NEXT 管理 DB	管理用の DB 機能です。ユーザー情報やクライアント端末設定情報、カード
	情報、顔情報などを格納するためのサーバーです。PostgreSQL を使用します。
NEXT ログ DB	ログの DB 機能です。閲覧用ログを格納するためのサーバーです。PostgreSQL
	を使用します。
NEXT マネージャー	NEXT サーバーに登録されている情報を操作するための Web ブラウザで利
	用する管理ツールです。ユーザー情報、クライアント端末設定、セキュリテ
	ィポリシー、ログの閲覧などの操作を行います。
管理者ポータル	管理者権限のあるユーザーのみサインインすることができ、NEXT サーバー
	全体の設定、および全ユーザーのユーザー情報の設定をすることができます。
ユーザーポータル	各利用者が NEXT マネージャーにサインインして、自分自身のユーザー情報
	の設定をすることができます。
NEXT クライアント	NEXT サーバーで設定した「クライアント端末設定ファイル」と「NEXT の
	クライアントインストーラー」を使用して、NEXT のクライアントソフトウ
	ェアをインストールしたコンピューターです。
NEXT クライアント(無料	NEXT クライアント(無料版)インストーラーをインストールしたコンピュー
版)	ターです。
NEXT 離席モニター	NEXT クライアントへのサインイン、または、ロック解除後、定期的に顔を
	検出・照合し離席を監視するアプリケーションです。
	顔の検出・照合に失敗した場合、コンピューターをロックします。

用語	説明
NEXT 自動認証	あらかじめ設定した操作/入力情報を使用して、別アプリケーションやリモ
	ートデスクトップへのログインなどの操作を自動で行う機能です。
	自動認証で使用する操作/入力情報の設定は、管理者が NEXT 自動認証クリ
	エイターと NEXT マネージャーから行うことが可能です。(入力情報は、利
	用者が設定することも可能です)
	自動認証の実行は、利用者が NEXT 自動認証プレイヤーから行います。
NEXT 自動認証クリエイタ	管理者が自動認証で使用する操作/入力情報の設定を行うアプリケーション
_	です。NEXT クライアント上で動作し、設定した内容は NEXT サーバーに登
	録することができます。
NEXT 自動認証プレイヤー	利用者が NEXT クライアントへのサインイン後、NEXT サーバーに登録され
	ている自動認証設定を使用して、自動認証を実行するアプリケーションです。
	また、利用者による入力情報の編集が許可されている場合は、入力情報の登
	録、編集を行うことが可能です。
NEXT 自動認証スタンドア	NEXT 自動認証クリエイター、NEXT 自動認証プレイヤーを導入する前に管
ロン版	理者が自動認証の動作を確認するためのアプリケーションです。
	NEXT サーバー、NEXT クライアントを必要とせず、オフライン環境でも動
	作します。
Active Directory ユーザー	Microsoft Active Directory 上で管理されているドメインユーザーの更新情
自動インポート	報を取得し、NEXT サーバーに NEXT ユーザー情報として登録、削除をする
	ための機能です。
	Active Directory ユーザーアップローダーと Active Directory ユーザーイ
	ンポートで構成されています。
Active Directory ユーザー	NEXT マネージャーのコントロール設定に設定した情報を基に Active
アップローダー	Directory サーバーから Active Directory ユーザー情報を取得して、NEXT
	サーバーへアップロードするツールです。
Active Directory ユーザー	Active Directory ユーザーアップローダーからアップロードされた Active
インポート	Directory ユーザー情報を基に NEXT ユーザー情報を作成し、NEXT サーバ
	ーヘインポートする機能です。
上書きインストール	バージョンアップなどの実行時、インストールフォルダにモジュールがイン
	ストールされます。
	インストールフォルダへのモジュールのコピーのみを行い、不要になったフ
	アイルの削除は行われません。
修復インストール	バージョンアップなどの実行時、インストールフォルダのモジュールを削除
	した後にモジュールがインストールされます。
	インストールフォルダのモジュールの削除後に、モジュールのコピーを行う
	ため、不要になったファイルも削除されます。
NEXT サーバーインストー	NEXT サーバーをセットアップする際に必要なソフトウェアです。本ソフト
ラー タイプ A	ウェアにより、「NEXT オールインワンサーバー」、「NEXT オールイン
	Web サーバー」、「NEXT オールイン DB サーバー」をインストールできま
	す。

用語	説明
NEXT サーバーインストー	NEXT サーバーをセットアップする際に必要なソフトウェアです。本ソフト
ラー タイプ B	ウェアにより、「NEXT 管理サーバー」、「NEXT ログサーバー」をインス
	トールできます。
NEXT クライアントインス	NEXT クライアントをセットアップする際に必要なソフトウェアです。 通常、
トーラー	管理者が NEXT マネージャーで設定した 「NEXT クライアント端末設定ファ
	イル」と一緒にインストールすることで、接続先 NEXT サーバーや、利用で
	きる認証方式などが初期設定されます。
NEXT クライアント(無料	NEXT クライアント(無料版)をセットアップする際に必要なソフトウェアで
版)インストーラー	す。NEXT クライアントインストーラーと異なり、ミドルウェアなども同時
	にインストールされ、また NEXT サーバー機能相当のモジュールもインスト
	ールされますので、クライアント OS 環境 1 台で、NEXT クライアントの認
	証強化機能を確認、評価いただけます。ご利用には別途インストールキーが
	必要になります。
NEXT 離席モニターインス	NEXT 離席モニターをセットアップする際に必要なソフトウェアです。NEXT
トーラー	クライアントをインストールしたコンピューターにインストールすること
	で、NEXT 離席モニター機能を使用できます。
NEXT 自動認証クリエイタ	NEXT 自動認証クリエイターをセットアップする際に必要なソフトウェアで
ーインストーラー	す。NEXT クライアントをインストールしたコンピューターにインストール
	することで、NEXT 自動認証クリエイターを使用できます。
NEXT 自動認証プレイヤー	NEXT 自動認証プレイヤーをセットアップする際に必要なソフトウェアで
インストーラー	す。NEXT クライアントをインストールしたコンピューターにインストール
	することで、NEXT 自動認証プレイヤーを使用できます。
NEXT 自動認証スタンドア	NEXT 自動認証スタンドアロン版をセットアップする際に必要なソフトウェ
ロン版インストーラー	アです。
	NEXT 自動認証スタンドアロン版は NEXT サーバー、NEXT クライアントが
	無い環境でもインストールでき、オフライン環境でも使用できます。
NEXT Active Directory ユ	Active Directory ユーザーアップローダーをセットアップする際に必要なソ
ーザーアップローダーイン	フトウェアです。
ストーラー	Active Directory ユーザーを取得する Active Directory サーバーと同じド
	メインに所属しているコンピューターに本ソフトウェアを使用して、Active
	Directory ユーザーアップローダーをインストールします。
エディション	構成や機能、用途、販売方法などが異なる製品パッケージのことです。
ライセンス	製品や製品機能の使用権のことです。
アクティベーションファイ	いくつかの機能を有効化するためには、正規のライセンスを保持されている
ル	ことを確認する必要があります。この確認処理のために、アクティベーショ
	ンファイルを使用します。アクティベーションファイルは、NEXT サーバー
	のインストール後に NEXT マネージャーからダウンロードすることができま
	す。NEXT サーバーを NEXT 管理サーバー、NEXT ログサーバーで構成して
	いる場合は、サーバー毎にダウンロードが必要です。

用語	説明
ライセンスファイル	アクティベーションファイルをもとにして、機能を有効化するための情報を
	付加し、ファイルを生成します。このファイルをライセンスファイルと言い
	ます。ライセンスファイルを、NEXT マネージャーから NEXT サーバーに取
	り込むことで、いくつかの機能が有効化されます。
	NEXT サーバーを NEXT 管理サーバー、NEXT ログサーバーで構成している
	場合は、サーバー毎にライセンスファイルの取り込みが必要です。
公開マニフェストファイル	NEXT アップデートマネージャーを使用して、管理者が作成する NEXT クラ
	イアントインストーラーの情報が保存されたファイルのことです。本ファイ
	ルは NEXT アップデートサーバーに配置します。本ファイルの作成、更新に
	よって、NEXT アップデートエージェントによる、新しい NEXT クライアン
	トインストーラーの確認を制御できます。
NEXT クライアント端末設	NEXT マネージャーを使用して、管理者が設定する NEXT クライアントの設
定	定のことです。NEXT サーバーの接続先情報や、NEXT Signin で利用する認
	証方式や、各認証方式が持つ情報(例:管理者パスワードなど)が含まれま
	す。たとえば、営業部では IC カード認証のみを使うクライアント端末設定と
	し、開発部では IC カード認証と顔認証を使うクライアント端末設定を作るこ
	とができます。
NEXT クライアント端末設	NEXT マネージャーで管理者により設定された NEXT クライアント端末設
定ファイル	定を保存したファイルのことです。NEXT クライアントインストーラーとー
	緒にインストールすることで、接続先 NEXT サーバーや、利用する認証方式
	などが初期設定されます。
NEXT ユーザー	NEXT サーバーへの NEXT 認証に使用するユーザーです。NEXT サーバー上
	では、ユーザーを一意に識別するユーザー名として登録されています。
NEXT パスワード	NEXT サーバーへの NEXT 認証に使用するユーザーのパスワードです。
	NEXT サーバー上では、NEXT ユーザーごとに格納されている独自パスワー
	ドです。
管理者(□ール設定)	管理者権限のロールです。NEXT マネージャー(管理者ポータル / ユーザー
	ポータル)へのサインインが可能で、NEXT サーバーのすべての設定が行えま
	す。また、NEXT クライアントでの NEXT 認証も行えます。
サブシステム利用者(ロー	サブシステム権限のロールです。NEXT マネージャーへのサインインはでき
ル設定)	ませんが、NEXT サーバーのサブシステムの利用、NEXT クライアントでの
	NEXT 認証が行えます。
ポータル利用者(ロール設	利用者権限のロールです。NEXT マネージャーのユーザーポータルへのサイ
定)	ンイン、NEXT クライアントでの NEXT 認証が行えます。
認証デバイス	IC カードリーダーライター、生体認証リーダー、Web カメラの総称です。
認証方式	ARCACLAVIS NEXT の機能(NEXT Signin)を利用する際の認証の方式のこ
	とです。「IC カード認証」、「顔認証」、「管理者パスワード認証」、「緊
	急パスワード認証」などがあります。管理者により、NEXT マネージャーで
	設定する「クライアント端末設定」で利用する認証方式を選択できます。

用語	説明
NEXT 認証	NEXT ユーザーと NEXT パスワードで行う認証です。ユーザーによる IC カ
	ード登録や顔情報登録を行う際の本人認証などに利用します。
IC カード	認証用の IC カードなどです。
IC カード認証	IC カードを利用して行う認証です。
顔認証	顔情報を利用して行う生体認証です。
ワンタイムパスワード認証	ワンタイムパスワードを利用して行う認証です。
NEXT 管理者パスワード	NEXT クライアントで、IC カード認証や顔認証の代わりに使用できるパスワ
	ードです。NEXT Signin の機能を有効にしたままコンピューターを利用する
	ことができます。管理者パスワードは通常、クライアント端末設定を作成し
	た管理者だけが把握し、利用します。
NEXT 管理者パスワード認	管理者パスワードで行う認証です。 管理者が IC カード認証や顔認証を利用せ
証	ず、コンピューターを利用したい場合などに利用します。管理者パスワード
	認証の後、Windows 認証を行う画面になります。
NEXT 緊急パスワード	NEXT クライアントで、IC カード認証や顔認証の代わりに使用できる期限付
	きのパスワードです。IC カードを忘れた、外出先でカメラが壊れた場合など
	に NEXT ユーザーと緊急パスワードの入力による認証を行うことにより、
	NEXT Signin の機能を有効にしたままコンピューターを利用することがで
	きます。緊急パスワードは通常、管理者が NEXT マネージャーで NEXT ユー
	ザーごとに発行します。
NEXT 緊急パスワード認証	NEXT ユーザーと緊急パスワードで行う認証です。
NEXT セーフモード	NEXT クライアントがインストールされているコンピューターで障害が発生
	し、NEXT Signin が正常に動作できない状態を検知できた場合に自動的に移
	行するモードです。コンピューターを利用できる状態にするため、セーフモ
	ードでは、クライアント端末設定に関わらず、緊急パスワード認証を利用で
	きるようにします。
Windows 認証	ローカルコンピュータまたはドメインに対して Windows にサインインする
	ための認証です。NEXT クライアントの機能により、NEXT ユーザー情報に
	設定された Windows アカウント設定の情報を利用して自動認証すること
	ができます。
Windows アカウント設定	NEXT Signin の「Windows 自動認証」機能に利用する Windows ユーザーと
	Windows パスワードの情報のことです。1 つの NEXT ユーザーに 32 個まで
+ 1-7-7	の Windows アカウント設定を持たせることができます。
Windows 自動認証	NEXT Singin の「Windows アカウント設定」に設定された Windows ユーザ
	ー、Windows パスワードで Windows に自動でサインインできる機能のこと
TC + 1" ZX 43	です。 - TC-1 *********************************
IC カード登録 	IC カード認証を利用する環境で、NEXT ユーザーが利用する IC カードを登
	録する機能です。利用者による IC カード登録、管理者による IC カード登録
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ができます。 顔認証を利用する環境で、NEXT ユーザーが利用する顔情報を登録する機能
顔情報登録 	
	です。利用者による顔情報登録、管理者による顔情報登録ができます。

用語	説明
NEXT Signin	NEXT クライアントの主要機能です。主に資格情報プロバイダーで構成され、
	IC カード認証、顔認証などによる二要素認証、多要素認証を実現しています。
	また、管理者パスワード認証、緊急パスワード認証などの運用を補助するた
	めの認証手段も提供しています。
資格情報プロバイダー	マイクロソフト社が用意している Windows のサインイン認証を行うための
	機構。資格情報プロバイダーをカスタマイズすることにより、独自の認証機
	能を実装することが可能となっています。Credential Provider とも言います。
顔画像	カメラで撮影した、または撮影している顔画像です。
顔情報	顔画像から、ミドルウェアの顔認証ランタイム「RS OLFACE」で抽出された
	顔特徴点の情報です。
	顔情報の登録時や顔認証の実施時に生成します。
	NEXT サーバーには顔情報を登録し、認証時に利用します。顔画像は NEXT
	サーバーに保持しない設定が可能ですが、顔情報は顔認証を利用する場合は
	NEXT サーバーに保持します。
ワンタイムパスワード	30 秒ごとに更新される 6 桁のパスワードです。
ワンタイムパスワードシー	NEXT ユーザーにワンタイムパスワードを発行するためのシークレットキー
クレット	で、QR コードとして発行されます。
リカバリーコード	スマートフォンの紛失や破損によってワンタイムパスワードの生成ができな
	い場合、ワンタイムパスワードを無効にして再度サインインが可能な状態に
	復旧させるために使用します。
	リカバリーコードを使用してサインインに成功した場合、使用したリカバリ
	ーコードの再利用はできなくなります。
スマートフォンの	ワンタイムパスワードシークレットの QR コードをスマートフォンの
Authenticator アプリ	Authenticator アプリで読み取ることにより、NEXT ユーザーの登録ができ
	ます。
	RFC6238 準拠の Authenticator アプリが使用可能です。
	ARCACLAVIS NEXT 製品として動作確認しているアプリは、「Google
	Authenticator」「Microsoft Authenticator」です。
キャッシュ	NEXT クライアントが保持する、NEXT サーバーから取得した NEXT のユー
	ザー情報、設定情報です。オフライン時など NEXT クライアントが NEXT サ
	–バーに接続できないときは、キャッシュを利用して各種認証を利用できま
	す。
NEXT 認証サービス	NEXT クライアント上で動作する、認証などのクライアント主要機能を担う
	サービスです。
	サービス名は「Js.Ssol.WebAPI.Server.Service」です。
ロックアウト	NEXT マネージャーのポリシー設定で「NEXT ユーザーのロックアウトのし
	きい値」で1回以上の値を設定した場合、指定された回数 NEXT 認証に失敗
	すると、NEXT ユーザーがロックアウトされます。ロックアウト状態を解除
	する場合は、「パスワードリセット」を行ってください。

用語	説明
API バージョン	API バージョンとは、NEXT サーバーと NEXT クライアントで行う通信やデ
	ータフォーマットのバージョンのことです。NEXT クライアントは、NEXT サ
	ーバーとの通信にあたり、API バージョンが一致している必要があります。

編集・著作 株式会社両備システムズ

ARCACLAVIS は、株式会社両備システムズの登録商標です。

記載されている社名、製品名等は各社の商標または登録商標です。

記載されている内容は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどのお気づきの 点がありましたらご連絡ください。

また、株式会社両備システムズの許可なく、複製・改変などを行うことはできません。