

ARCACLAVIS NEXT

V2.1
エディションガイド

株式会社両備システムズ

改訂履歴

2024/9/30

9 版

目次

1. 本書について	4
1.1. 本書の表記	4
1.2. 用語	5
2. 概要	6
3. エディション別構成	8
4. エディション別機能	9
5. ライセンスの種類	11
6. 無料版の違い	12
6.1. インストール時のスタートメニュー	12
6.1.1. NEXT マネージャー	12
6.2. 使用可能なプラグイン情報	13
6.3. 一部のプラグインで使用できる機能の制限	14
6.3.1. ポリシー設定	14
6.3.2. クライアント設定	15

1. 本書について

株式会社両備システムズ 認証セキュリティ製品「ARCACLAVIS NEXT」をご利用いただき、誠にありがとうございます。

ARCACLAVIS NEXT（アルカクラヴィス ネクスト、以下、NEXT）は、パスワードによる認証に IC カード認証や生体認証を組み合わせた二要素認証により、多くの情報を扱うコンピューター利用時の確実な本人認証を実現し、なりすまし、不正行為、情報漏えいを防ぐための認証強化を行うことができるセキュリティ製品です。

本書は、ARCACLAVIS NEXT のライセンスエディションについて説明するガイドです。

1.1. 本書の表記

本書は、以下に示す表記、記号、四角囲い付きスタイルで記載しています。

表記例	説明
<OK>、<キャンセル>、<次へ>、<適用>	ボタン名は、“<>”で囲んで表しています。
[ファイル]-[開く]	メニューのコマンドの選択順を表しています。
「ダイアログ名」、「入力値」、「画面名」、「ファイル名」	“ ” で囲んでいる箇所は、ダイアログ名や入力値などを表しています。
チェックする、チェックしない、チェックをはずす、オンする、オフする	チェックボックスなどを選択する/選択しない、ON/OFF することを表しています。
[Ctrl]キー	キーは、“[]”で囲んで表しています。
[Ctrl]+[Alt]+[Del]キー	“+”で連結しているキー表記は、同時に複数のキーを押すことを表しています。
※	注釈を表しています。補足説明、コメントを記載しています。
サインイン/サインアウト	「サインイン/サインアウト」「ログオン/ログオフ」の操作、機能名称は「サインイン/サインアウト」を使用して記載しています。



ご利用にあたり、注意いただきたい事項について説明します。



補足的な情報について説明します。

1.2. 用語

ARCACLAVIS NEXT の用語については、「ARCACLAVIS NEXT 用語集」を参照してください。

2. 概要

ARCACLAVIS NEXT の各エディションについて説明します。

エディション	説明
無料版	1 台のクライアント PC のみでご利用いただける、認証機能のご確認を想定したエディションです ライセンス発行申請は不要です。 ご利用の際はインストールキーが必要です。 無料版は有効期限がないため、無期限で使用可能です。 NEXT ユーザーは 5 ユーザーまで登録可能です。 無料プラグインのみ利用できます。
エンタープライズ版	会社や団体全体でのご利用を想定したエディションです。 ご利用の際はライセンスの申請が必要です。 NEXT ユーザーは 5 ユーザーを超えて登録可能です。 すべての有料プラグインが利用できます。

エディション別の比較は以下のとおりです。

項目	無料版	エンタープライズ版
機能（※1）	<ul style="list-style-type: none"> ・クライアントの多要素認証機能 ・ユーザー管理、ログ管理、ポリシー設定、クライアント設定の一部 	すべての機能
NEXT ユーザー登録数	5 ユーザーまで登録可能	5 ユーザーを超えて登録可能
導入の支援	－	個別契約
保守サポート	－	個別契約
インストーラーの入手	Web サイトよりダウンロード（※2）	個別提供
インストールキーの入手	Web サイトよりお申し込み（※2）	不要 ※ライセンス登録が必要です。 ※評価用に「1年間の評価/試用のための使用権」の期間限定ライセンスを別途用意しております。詳しくはお問い合わせ（リンク）ください。
アップデート	Web サイトからダウンロードして、お客様でインストール（※2）	個別提供
ライセンス移行	無料版からエンタープライズ版への移行はできません。 移行を含めた評価の場合は、エンタープライズ版で用意しております評価用の「1年間の評価/試用のための使用権」の期間限定ライセンスのご利用をお願いいたします。詳しくはお問い合わせください。	評価用の「1年間の評価/試用のための使用権」の期間限定ライセンスから、エンタープライズライセンスの適用により、移行が可能です。

※1 詳細は「4.エディション別機能」を参照してください。

※2 Web サイトよりインストーラーをダウンロードする、インストールキーのお申し込みをいただく場合、インターネット接続が必要です。

3. エディション別構成

エディション毎の構成比較は以下のとおりです。

サーバー構成	無料版	エンタープライズ版	マニュアル
単体サーバー	－	○	「ARCACLAVIS NEXT セットアップガイド」の「4.2. NEXT オールインワンサーバーの1台構成」を参照してください。
WebサーバーとDBサーバーの分離構成	－	○	「ARCACLAVIS NEXT セットアップガイド」の「4.3. NEXT オールイン WebサーバーとNEXT オールインDBサーバーの2台構成」を参照してください。
管理サーバーとログサーバーの分離構成	－	○	「ARCACLAVIS NEXT セットアップガイド」の「4.4. NEXT 管理サーバーとNEXT ログサーバーの2台構成」を参照してください。
クライアント/サーバー一体型	○	－	「ARCACLAVIS NEXT 無料版ガイド」の「4.2. NEXT クライアント(無料版)」を参照してください。

4. エディション別機能

エディション毎の使用可能なプラグイン比較は以下のとおりです。

項目	無料版	エンタープライズ版	マニュアル
ユーザー管理	○	○	ARCACLAVIS NEXT 管理者ガイド 9. NEXT ユーザー管理
ログ管理	○	○	ARCACLAVIS NEXT 管理者ガイド 11. ログ管理
ポリシー設定	○(※)	○	ARCACLAVIS NEXT 管理者ガイド 8. ポリシー設定
クライアント設定	○(※)	○	ARCACLAVIS NEXT 管理者ガイド 7. クライアント設定
クライアント一覧	—	○	ARCACLAVIS NEXT 管理者ガイド 6. クライアント一覧
ライセンス管理	○	○	ARCACLAVIS NEXT 管理者ガイド 5.3.3. ライセンス管理
認証：ICカード認証	○	○	ARCACLAVIS NEXT クライアント操作ガイド 3.2.1. ICカードを利用したサインイン認証
認証：顔認証	○	○	ARCACLAVIS NEXT クライアント操作ガイド 3.2.2. 顔情報を利用したサインイン認証
認証：ワンタイムパスワード認証	○	○	ARCACLAVIS NEXT クライアント操作ガイド 3.2.3. スマートフォンの Authenticator アプリを利用したサインイン認証
CSV ユーザーインポート	—	○	ARCACLAVIS NEXT CSV ファイルインポート・エクスポートガイド
ICカード認証インポート	—	○	ARCACLAVIS NEXT CSV ファイルインポート・エクスポートガイド 4.4. ICカードマスタの CSV フォーマット

項目	無料版	エンタープライズ版	マニュアル
顔認証インポート	－	○	ARCACLAVIS NEXT CSV ファイルインポート・エクスポートガイド 4.5. 資格情報プロバイダーオプションの CSV フォーマット
顔画像一括インポート	－	○	ARCACLAVIS NEXT 顔情報一括インポートガイド
CSV ログ出力	－	○	ARCACLAVIS NEXT 管理者ガイド 11. ログ管理
顔画像ファイルログ出力	－	○	ARCACLAVIS NEXT 管理者ガイド 11.5. 顔認証ログの検索
Active Directory ユーザーインポート	－	○	ARCACLAVIS NEXT Active Directory ユーザー自動インポートガイド
離席モニター	－	○	ARCACLAVIS NEXT クライアント操作ガイド 6. NEXT 離席モニター
自動認証	－	○	ARCACLAVIS NEXT クライアント操作ガイド 7. 自動認証

※ 無料版では一部の機能は使用できません。詳細については、「6. 無料版の違い」を参照してください。

5. ライセンスの種類

エディション毎のライセンスの種類は以下のとおりです。

エディション	無料版	エンタープライズ版	
ライセンス	無料	期間限定	エンタープライズ
ライセンス識別子	free	limited	enterprise
ライセンスキー	不要	必要	不要
ライセンス有効期限	無期限	ライセンス発行日から 1年間有効	無期限
ライセンス移行	不可	エンタープライズへの 移行が可能	-

※ライセンス識別子については、「ARCACLAVIS NEXT 管理者ガイド」を参照してください。

6. 無料版の違い

NEXT クライアント(無料版)では、一部の機能で異なる箇所があります。

- インストール時のスタートメニュー
- 使用可能なプラグイン情報
- 一部のプラグインで使用できる機能の制限

6.1. インストール時のスタートメニュー

NEXT クライアントと NEXT クライアント(無料版)でスタートメニューに追加される項目が異なります。

NEXT クライアント	NEXT クライアント(無料版)
	

6.1.1. NEXT マネージャー

NEXT クライアント(無料版)では、本スタートメニューを実行することで、NEXT マネージャーを開くことができます。

NEXT クライアントで NEXT マネージャーにログインする方法については、「ARCACLAVIS NEXT 管理者ガイド」を参照してください。

6.2. 使用可能なプラグイン情報

NEXT クライアント(無料版)では、エンタープライズ版と比べて使用可能なプラグインが少なくなっています。

詳細については、「4. エディション別機能」を参照してください。

6.3. 一部のプラグインで利用できる機能の制限

認証クライアント(無料版)では、機能が制限されているプラグインが一部あり、全ての機能を使用することができません。

6.3.1. ポリシー設定

NEXT クライアント(無料版)では、「ポリシー設定」に「オフライン有効日数」の項目は表示されません。

	認証クライアント		認証クライアント(無料版)	
	表示/非表示	初期値	表示/非表示	初期値
初回サインイン時に NEXT パスワードを変更する	表示	オフ	表示	オフ
NEXT パスワードの複雑さ	表示	オフ	表示	オフ
NEXT パスワードの長さ(最小)	表示	8	表示	8
NEXT パスワードの長さ(最大)	表示	32	表示	32
NEXT パスワード有効日数	表示	42	表示	42
NEXT ユーザーのロックアウトのしきい値	表示	7	表示	7
無期限のNEXT ユーザーを許可しない	表示	オフ	表示	オフ
オフライン有効日数	表示	90	非表示	-
顔認証マスタに画像を登録しない	表示	オフ	表示	オフ
ワンタイムパスワード	表示	オン(※1)	表示	オン(※2)

※1: v2.0.0 より前のバージョンから v2.0.0 以降にバージョンアップした場合、ワンタイムパスワードの初期値は「オフ」となります。

※2: v1.5.0 より前のバージョンから v2.0.0 以降にバージョンアップした場合、ワンタイムパスワードの初期値は「オフ」となります。

6.3.2. クライアント設定

NEXT クライアント(無料版)では、「クライアント設定」の「基本設定」、「利用する認証方式」で表示されない項目や初期値の相違があります。

基本設定

	認証クライアント		認証クライアント(無料版)	
	表示/非表示	初期値	表示/非表示	初期値
クライアント設定名	表示	default	非表示	-
NEXT Web サーバー URL	表示	https://<NEXT サーバーIP アドレス>	非表示	-
NEXT ログサーバー URL	表示	https://<NEXT サーバーIP アドレス>	非表示	-
プロキシサーバーURL	表示	なし	非表示	-
オンライン認証タイムアウト値	表示	10	非表示	-
オフラインネットワークアドレス利用方式	表示	利用しない	非表示	-
オフラインネットワークアドレス	表示	なし	非表示	-
NEXT パスワード入力をする	表示	オン	表示	オン
Windows ユーザーIDを自動入力する	表示	オフ	表示	オフ
Windows に自動サインインする	表示	オフ	表示	オフ

利用する認証方式

	認証クライアント		認証クライアント(無料版)	
	表示/非表示	初期値	表示/非表示	初期値
ICカード認証	表示	オン	表示	オン
ICカードの登録を許可する	表示	オン	表示	オン
ICカードの再登録を許可する	表示	オフ	表示	オン
顔認証	表示	オフ	表示	オン
顔照合時に照合画面を表示する	表示	オン	表示	オン
照合精度	表示	中	表示	中
顔認証オプション	表示	標準	表示	標準
マスクを使用する	表示	オン	表示	オン
顔情報の登録を許可する	表示	オン	表示	オン
顔情報の再登録を許可する	表示	オフ	表示	オン
認証時の顔画像を送信しない	表示	オフ	非表示	-
定期的に顔情報を自動更新する	表示	オフ	表示	オフ
NEXT 管理者パスワード認証	表示	オン	表示	オン
管理者パスワード	表示	password	表示	password
確認用管理者パスワード	表示	password	表示	password
NEXT 緊急パスワード認証	表示	オン	表示	オフ
ワンタイムパスワード認証	表示	オン(※1)	表示	オン(※2)
Windows 標準認証	表示	オン	表示	オン固定 (変更不可)

※1: v2.0.0 より前のバージョンから v2.0.0 以降にバージョンアップした場合、ワンタイムパスワードの初期値は「オフ」となります。

※2: v1.5.0 より前のバージョンから v2.0.0 以降にバージョンアップした場合、ワンタイムパスワードの初期値は「オフ」となります。

編集・著作 株式会社両備システムズ

ARCACLAVIS は、株式会社両備システムズの登録商標です。

記載されている社名、製品名等は各社の商標または登録商標です。

記載されている内容は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万が一不審な点や誤り、記載漏れなどのお気づきの点がありましたらご連絡ください。

また、株式会社両備システムズの許可なく、複製・改変などを行うことはできません。