ARCACLAVIS NEXT

クイックインストールマニュアル





- ・ インストールするPC
- SetupNEXTOneClient<バージョン>.exe
- ・ インストールキー
- ICカードリーダーライター
- ・ ICカード

PCのスペックや推奨しているICカードリーダーライター/ICカードに関しての動作環境についてはこちらをご確認ください。

また、「SetupNEXTOneClient<バージョン>.exe」「インストールキー」はこちらから取得してください。

https://www.ryobi.co.jp/security/arcaclavis-next/download

- ・製品ダウンロード
- ・インストールキーの取得
- ・ICカード認証を利用する無料版ARCACLAVIS NEXT クライアント
- ・対応ICカードリーダーライターとICカード

ARCACLAVISNEXT

----インストール実行中に、コンピューターの画面 ロック、サインアウト、シャットダウンをしない でください。 リモートデスクトップでのインストールはおこな うことができません。



- 1. インストールするPCにAdministrators権限でサ インインしてください。
- インストールするPCの任意の場所に SetupNEXTOneClient<バージョン>.exe を配 置してください。
- 3. SetupNEXTOneClient<バージョン>.exe を実 行してください。
- 4. インストールの準備が開始されます。



クイックインストールマニュアル





 インストールキーを入力して<次へ>をクリックしてく ださい。



7. インストール準備が完了すると、<インストール>をク リックしてください。



9. インストールが開始されます。

▶ NEXT Oneクライアント パージョン 1.4.8.308011712 セットアップ	-		×
インストール状況 ご使用のコンピューターに NEXT Oneクライアント をインストールしています。 しばらくお待ちくだ	581%	(Į,
ファイルを展開しています			
		キャン	th.

10. インストールが完了するので<完了>をクリックしてください。



11. 「NEXT マネージャーにログインする方法」の PDFファイルが開かれます。記載されている手順 に沿ってNEXT マネージャーへログインしてくだ さい。



ARCACLAVIS NEXT



NEXT ユーザーの作成

 Windowsのスタートメニューから「 ARCACLAVIS NEXT」-「NEXT マネージャー 」を実行します。



 「NEXT ユーザーID」に<admin>、「NEXT パスワード」に<password>を入力し、<サイ ンイン>をクリックしてください。



クイックインストールマニュアル

3. ダッシュボードが表示されます。



4. メニューの「NEXT ユーザー作成」をクリック して、基本設定の項目を入力してください。

💎 NEXT Manager			Ø	管理者(ビルドイン)・
ンステム 図 ダッシュボード	ユーザー管理			
き コントロール設定	基本設定			7
8 ログ管理				
王 政定	NEXTユーザーID *			
ポリシー202	NEXT/CXワード*		۲	
	確認用NEXTバスワード・		۲	
1 クライアント設定	NEXTユーザー&・			
-ザー世祖	有15年8月(63年6)	yyyy/mm/dd		
NEXT2-95	有处用的(将了)	yyyyimmidd		
* NEXTユーザー作成	M156 *			

5. 画面を下にスライドし<登録>ボタンをクリッ クしてください。

NEXT マネージャー		
🖵 クライアント設定	NEXTユーザー名・	
ユーザー管理	有効用同(問旨) yyyy/mm/dd 图	
▲目 NEXTユーザー一覧	有効規同(終了) yyyy/mm/dd P	
▲・ NEXTユーザー作成	無効 * ③	
		_
	Windowsアカウント	Ð
	WindowsユーザーID *	
	Windowsパスワード ④	
	一家 亞線 建秋空绿	
	© 2023 Ryobi Systems	

ARCACLAVISNEXT

クイックインストールマニュアル



IC为一ド情報登録

- 1. ICカードリーダーライターをPCに接続してください。
- 2. PCの画面ロック(「Windows」キー+「L」キーなど)をしてください。
- 3. サインインオプションをクリックして、「ICカード認証」を選択してください。



4. 「ICカードを登録する」を選択し、ICカードをICカードリーダーライターにか ざしてください。



5. ICカードが検出済みであることを確認して、先ほど登録したNEXT ユーザ ーの「NEXT ユーザーID」、「NEXT パスワード」を入力してEnterキーを 押してください。



6. Windowsアカウント情報の入力が表示されるので、Windowsユーザーのパ スワードを入力してEnterキーを押してください。



7. Windowsデスクトップ画面が表示されるとICカード情報の登録成功です。

ARCACLAVISNEXT

クイックインストールマニュアル



IC力一下認証

- 1. ICカードリーダーライターをPCに接続してください。
- 2. PCの画面ロック(「Windows」キー+「L」キーなど)をしてください。
- 3. サインインオプションをクリックして、「ICカード認証」を選択してください。



4. ICカードをICカードリーダーライターにかざしてください。



6. ICカードが検出済みであることを確認して、「NEXT パスワード」にICカ ード情報を登録したNEXT ユーザーの「NEXT パスワード」を入力して Enterキーを押してください。



7. Windowsアカウント情報の入力が表示されるので、Windowsユーザーのパ スワードを入力してEnterキーを押してください。



ARCACLAVIS NEXT

クイックインストールマニュアル





Windows標準認証は、マイクロソフト社が用意しているパスワードによるWindowsのサインイン 認証であり、NEXT認証を使用しないでWindowsへサインインすることが可能です。 NEXT認証が通らない等、Windowsへサインインできない場合はこちらをご利用ください。

- 1. PCの画面ロック(「Windows」 + + [L] $+ \alpha \delta$)をしてください。
- 2. サインインオプションをクリックして、パスワードを選択してください。



3. 「パスワード」にWindowsユーザーのパスワードを入力してEnterキーを押してください。



4. Windowsデスクトップ画面が表示されるとWindows認証成功です。